

UNE NOUVELLE VERSION DU LOGICIEL FUTURA EST DISPONIBLE

Logiciel version 2.13.3 - DB 1.31 - Silca APP version 1.21

Réalisez les opérations suivantes sur la machine FUTURA conformément aux versions du logiciel précédemment installées.



Veuillez vous reporter au manuel de la machine pour les opérations à suivre.

Version du logiciel Futura	Recharger APP Silca.apk	Recharger APP SilcaKeyboard.apk	Etalonnage du lecteur optique	Etalonnage du point de référence (clé plate standard)	Etalonnage pince Clé standard	Effacer le cache de l'APP Silca.apk
2.13.2	No	No	No	No	No	No
2.13.1	No	No	No	No	No	No
2.13.0	Yes	No	No	No	No	No
2.12.1	Yes	No	No	No	No	No
2.12.0	Yes	No	No	No	No	No
2.11.3	Yes	No	No	No	No	No
2.11.2	No	No	No	No	No	No
2.11.1	No	No	No	No	No	No
2.11.0	No	No	No	No	No	No
2.10.0	Yes	No	No	No	No	No
2.9.1	Yes	No	No	No	No	No
2.9.0	Yes	No	No	No	No	No
2.8.0	Yes	No	No	No	No	No
2.7.1	Yes	No	No	No	No	No
2.7.0	No	No	No	No	No	No
2.6.1	Yes	No	No	No	No	No
2.6.0	No	No	No	No	No	No
2.5.0	Yes	Yes	No	No	No	No
2.4.3	Yes	Yes	No	No	No	No
2.4.1	Yes	Yes	No	No	No	No
2.4.0	Yes	Yes	No	No	No	No
2.3.0	Yes	Yes	No	No	No	No
2.2.0	Yes	Yes	No	No	No	Yes
2.1.10	Yes	Yes	No	No	No	Yes
2.1.8	Yes	Yes	No	No	No	Yes
2.0.1	Yes	Yes	No	No	No	Yes
2.0	Yes	Yes	No	No	No	Yes
1.13	Yes	Yes	No	No	No	Yes
1.12	Yes	Yes	No	No	No	Yes
1.10	Yes	Yes	No	No	No	Yes
1.6	Yes	Yes	No	No	No	Yes
1.0	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes

[Vous trouverez ci-après des informations sur la mise à jour du logiciel Futura.](#)

Novembre 2015

1_2015 FUTURA v. 2.13.3

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de logiciel mineur.

Novembre 2015

1_2015 FUTURA v. 2.13.2

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille et de décodage de SN 1348 "BMW BW9EHP (4T-4W)".
- Résolution d'un problème de taille de "Bmw (2T-8W)" SN 1572 .

Novembre 2015

1_2015 FUTURA v. 2.13.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Déchiffrage standard actualisé pour les systèmes DOM

Octobre 2015

1_2015 FUTURA v. 2.13.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.7.3 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Fabricant de serrures	Système	Profil/Série	SN	Fiche	Dispositif / Etai
Corbin	Corbin TWO (6P)	-	1615	1500	01R-01J-02J
Tokai Rika	Subaru Emergency Key (2T-4W)	-	1635	3964	01R-01J-02J
Union	Union EG	123456	9165	4593	01V

NOUVELLES FONCTIONS



- En alternative à une connexion Wi-Fi tablette ⇔ machine, une connexion USB peut être utilisée avec le câble prévu à cet effet. Pour mettre en place cette connexion, activez la fonction Android « **Modem USB** » dans le menu des Paramètres sur la tablette Android (cf. Manuel de l'Utilisateur version 7)
- La machine Futura peut être enregistrée avec n'importe quel navigateur, à l'adresse web : <https://www.silcawebsw.biz/futura/reg/index.html>
- Silca diffuse périodiquement des mises à jour de Logiciel et de données pour FUTURA. Un message vous informera de temps à autre de la disponibilité de nouvelles mises à jour via l'un des modes de connexion disponibles (cf. menu Options -> Mises à jour).
- Décodage pour les SN 1228 e 1229.

CORRECTIONS DE BUGS



- Déchiffrement standard actualisé pour les systèmes KESO: SN 20-21-105-807
- Problème résolu concernant l'enregistrement du paramètre « Canal Wi-Fi » (si différent de celui par défaut) après une mise à jour du logiciel.
- Résolution d'un problème d'algorithme de taille « clés Standard » (méthode "M_LASER_FLAT_LFD").

Septembre 2015

1_2015 FUTURA v. 2.12.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.7.3 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Fabricant de serrures	Système	Profil/Série	SN	Fiche	Dispositif / Etai
Avocet	Avocet Pioneer plus (6P)	-	1612	3936	01R-01J-02J
Prefer	Prefer S211 (5+5+4)	-	1633	3942	01R-01J-02J
Prefer	Prefer UL20 (6P)	-	1463	3715	01R-01J-02J
Prefer	Prefer W551 (4+4+3)	-	1632	3941	01R-01J-02J
Trelock	Trelock RS430 (4T-7W)	H400000-404999	1556	3865	01R-01J-02J
Ankerslot		EE112-545	9159	3431	01V
Burg		18001-18246	9162	1643	01V
Euro Locks		H1001-3000	9161	723	01V
Euro Locks		G1001-3000	9160	723	01V
Euro Locks		F4001-5000	9163	1435	01V
JPM		12345678	9157	3935	01V
Marutti Suzuki		IP5001-6001	9158	3937	01V

NOUVELLES FONCTIONS



- Nouvelle fonction **"Guide Transpondeur"** accessible dans le menu « Rechercher ». Cette fonction rassemble toutes les solutions de copie de clés avec transpondeur proposées par Silca.
- Notre Silca Remote Service (SRS) Version 1.0.38.5** vous permettra d'enregistrer la machine Futura si vous ne l'avez pas encore enregistrée dans le serveur Silca.
- Notre Silca Remote Service (SRS) Version 1.0.38.5** vous permettra de mettre la machine Futura à jour comme suit :
 - **Mise à jour rapide** (qui vous permettra de gagner du temps étant donné que seuls les fichiers indispensables pour la mise à jour seront téléchargés dans l'USB PEN vide en format FAT32)
 - **Mise à jour globale** (tous les fichiers de la mise à jour seront téléchargés dans le Format FAT 32 dans l'USB PEN vide)

** Le programme est téléchargeable sur notre site Silca www.silca.biz dans le menu Produits -> Silca Key Programs -> SKP Modules -> Silca Remote Service

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille et de décodage de SN 1285 Euro Locks (2T-5W).
- Résolution d'un problème de taille de HONDA: SN 582-619-805-806.
- Résolution d'un problème de taille de KESO: SN 20-273-1299.

Juillet 2015

1_2015 FUTURA v. 2.11.3

NOUVEAUX SYSTEMES



Fabricant de serrures	Système	Profil/Série	SN	Fiche	Dispositif / Etai
Cisa	Cisa AP3 DA/CA/CE	XN.0161.10	734	1600	01R-05J-06J
Cisa	Cisa Asix Pro (6P)	00012-38832 DC	1607	1575	01R-05J-06J
Cisa	C3000	(XN029010) 000001-238428	9156	3928	01V
Cisa		AT..... 00001-03628	7774	5590	01V
Cisa	C2000 5P 0,44	AR..... 00001-20728	8490	2183	01V
Cisa	C2000 5P 0,65	AR..... 00001-20728	8488	2182	01V

Juillet 2015

1_2015 FUTURA v. 2.11.2

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème d'algorithme de taille (clés Standard)

Juillet 2015

1_2015 FUTURA v. 2.11.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille de PFAFFENHAIN (Vitess-Zolit)

Juin 2015

1_2015 FUTURA v. 2.11.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch. MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Fabricant de serrures	Système	Profil/Série	SN	Fiche	Dispositif / Etai
Yale	Yale 1000 Series (6P)	40001-53260	1592	3448	01R-13J-02J
Iseo	Iseo R7 (5+6)	EDL000001-350589	916	2176	01R-01J-02J
Pfaffenhain	Pfaffenhain Vitess 2000 (4P)	-	1598	3914	01R-28J-25J
Pfaffenhain	Pfaffenhain Vitess 4000 (4P)	-	1599	3918	01R-28J-25J
Pfaffenhain	Pfaffenhain Zolit 2000 (4P)	-	1600	3919	01R-24J-25J
Pfaffenhain	Pfaffenhain Zolit 4000 (4P)	-	1601	3920	01R-24J-25J
Brisant	Brisant ULTION (5+6)	U11000001-11291140	1605	3925	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (4T - 6W)	LK....0001-2500	1580	2372	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (4T - 6W)	M....0001-2500	1581	2372	01R-01J-02J
Kia	Kia (4T - 6W)	E....0001-2500	1582	2372	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (4T - 6W)	HK....0001-2500	1583	2372	01R-01J-02J
Kia	Kia - (4T-6W)	KG....0001-2500	1584	2372	01R-01J-02J
Kia	Kia (4T - 6W)	V....0001-2500	1585	2372	01R-01J-02J
Hyundai/Kia	Kia-Hyundai (4T-6W)	K....0001-2500	1586	2372	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (2T-8W)	1001-3500	1587	3336	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (2T-8W)	X....1001-3500	1588	3336	01R-01J-02J
Kia	Kia (4T - 5W)	KU....0001-2608	1589	3742	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (4T - 5W)	B....0001-2608	1590	3742	01R-01J-02J
Kia	Kia (2T-8W)	UM....1001-3500	1591	3618	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai (4T - 5W)	X....0001-2254	1596	3909	01R-01J-02J
Hyundai	Hyundai Card Key (2T - 5W)	X....0001-2254	1597	3911	01R-01J-02J
Zadi/Giussani/Ft	Giussani (2T-8W)	-	1603	3924	01R-01J-02J
Huf	Mercedes HU64P (2T-10W)	-	1602	3921	01R-01J-04J
Dom	DORMA RS-8 SINGLE CODED	UK 15000-23971	9154	2990	05V
Dom	DORMA RS-8 SINGLE CODED	UK 01001-14047	9155	2990	05V
Abus	E50	12345	9147	3908	01V
Pfaffenhain	Vitess 2000	9876543210XYZ	9146	3907	04V
Pfaffenhain	Zolit 1000	9876543210XYZ	9148	3910	01V
Pfaffenhain	Vitess 1000	9876543210XYZ	9149	3913	04V
Pfaffenhain	Zolit 2000	9876543210	9150	3915	01V
Pfaffenhain	Zolit 4000	9876543210XYZ	9151	3916	01V
Pfaffenhain	Vitess 4000	9876543210XYZ	9153	3922	04V
Federal	Avocet ATK	012345678	9152	3917	01V

NOUVELLES FONCTIONS



- Décodage pour les SN 823, 850 et 860 (clés auto Renault, Peugeot, Citroën et Toyota)
- Décodage SMART pour les systèmes KESO 1000-2000-4000-CASA. Le nouveau décodage identifie les taillages réels de la clé et ignore les pré-perçages (taillés en usine).

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille de DOM: SN 861-862-1027-1244.

Mai 2015

1_2015 FUTURA v. 2.10.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions - Ch. MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Fabricant de serrures	Système	Profil/Série	SN	Fiche	Dispositif / Etai
Honda	Honda Emergency Key (2T-6W)	-	3896	1575	01R-52J-53J
Spider	SPIDER (5+5+5)	-	165	876	01R-01J-02J
Chairo	CHAIRO 118 (6P)	-	1570	3889	01R-01J-02J
Duro	DURO 280/50 (6+6)	-	1571	3892	01R-01J-02J
Lince	Lince XA, XB, ...	-	1834	683	01R-24J-25J
Keso 	Keso Casa	-	1576	3898	01R-01J-02J
Huf	Bmw (2T-8W)	-	1572	3893	01R-01J-02J
Dom 	Dom IXDAS (Prof.138) (5P)	-	861	2457	01R-01J-02J
Dom 	Dom IXDAS (Prof.138) (5+6+6)	-	862	2458	01R-01J-02J
Dom 	Dom IXDAS (Prof.138) (Precoded key only)	-	1027	2744	01R-01J-02J
Dom 	Dom IXGamma (Prf.154) (5+3+7)	-	1244	3190	01R-46J-45J
Mauer	Mauer_NW4 (5P - 2T-5W)	000101-651630	1264	3897	01R-54J-55J
Ces 	Ces WSM NEW (5+5+6)	-	1495	3767	01R-01J-02J
Chicago		FR301-800	9102	561	01V
National Rockford		T1-675	9103	1043	01V
Sargent	DG1	123456	9104	3890	01V
Sargent	DG2-DG3	123456	9105	3891	01V
Piaggio Cycles		1001-3532	9106	258	01V
Avocet	ATK	012345678	9107	3899	01V
Weslock		01234567	9145	3900	01V

NOUVELLES FONCTIONS



- Nouvelle fonction "User code table import" (Import de tables de codes de l'utilisateur) accessible via la fonction « Paramètres » puis → « Séries utilisateur ». Cette nouvelle fonction permet aux utilisateurs d'importer une table de codes au format XML-Keso ou CSV pour créer une nouvelle série de codes.
- Nouvelle fonction « Change dimensions » (Changer les dimensions). Pour toutes les doubles tailles symétriques, il est maintenant possible de visualiser les dimensions de deux manières différentes : profondeurs par rapport au milieu de la clé ou profondeurs par rapport au bord de la clé.
- Amélioration de la fonction « File d'attente des tâches ».

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution de certains problèmes relatifs à la mise à jour du logiciel de la machine via la tablette. Pour de plus amples informations, voir le manuel utilisateur (version 5.0 section 6.2.3)

Mai 2015

1_2014 FUTURA v. 2.9.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution du problème d'activation de mot de passe pour certaines cartes de données (Futura NA)

Mars 2015

1_2014 FUTURA v. 2.9.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.6.2 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES

Mise à jour des données avec les nouvelles séries principales.

- Agent BJ-1(5+5+5)
- BKS WS42 - WS50 MK
- Bunka (Market Japanese)
- Ces UDM (4P) - WSM NEW (5+5+6)
- Dom (Dom RS8)
- Dom IX5 DAS (pf.038/101)
- Dom IX6 SR E (prof. 232)
- Dom IX6 SR E (prof. 233)
- Dom IX6KG (Prof.102) (5+5+5)
- Dom IX6SR E (prof. 230)
- Dom IX6SR E (prof. 235)
- Dom IX6SR E (prof.129/130/241) MK
- Dom IX6SR E (prof.131/132/233) MK
- Dom IX6SR E (prof.232/234) AT
- Dorma 2 in 1 (Prof. 233) (5P)
- Ezcurra DS10/15 (5+5)
- EUROSPEC MPX6Plus
- FCV (6P) - (6+5+4)
- Giobert Alfa Romeo GT2AP (5+5) - Lancia GT2 (5+5)
- Goal AD5 (Market Japanese)
- Honda (Market India)
- Iseo R7 Extra
- Metal X6S - X6V (Market Bulgarian)
- Mg HS Plus (5+5+5)
- Schlage Everest SFIC
- Showa W2-DAC (4T-4W)
- Snc – 30/30 (Market Bulgarian)
- Titan T200
- Wilka PR300
- Wilka Carat - P3
- Wilka Carat - P1
- Wilka PR100
- Yamaha (Market India)

NOUVELLES FONCTIONS

- Nouvelle fonction "Arbre de taille" de "Carte => Tailles partielles". Cette fonction vous montre comment retailler plusieurs codes sur une même ébauche de clé pour vous permettre de tester toutes les combinaisons en utilisant un nombre minimum d'ébauches de clés.
- Nouvelle fonction "Réglage de vitesse de taille" sur Copie par original, copie par fiche pour clés standards, laser et à points. Avec cette fonction, il est possible de modifier la "vitesse de taille" et la "profondeur d'enlèvement" en fonction de l'épaisseur et du matériau de l'ébauche de la clé à tailler.
- Langue turque.

Février 2015

1_2014 FUTURA v. 2.8.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.6.2 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries principales.

- Honda (Market India)
- Honda (4T-6W)
- Keso 2000 S (Special)
- Metal (X6V)
- Metal 2x6J 30/30 (6P)
- Trio-Ving (Triton)
- Viro Palladium (7P)
- Viro Palladium PV (7P)
- Yale YA35/40 MSG SN
- Yamaha (Market India)

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille de plusieurs pièces pour certains systèmes.
- Résolution d'un problème de taille et de décodage de la fiche 1493 (Keso 1000)

Février 2015

1_2014 FUTURA v. 2.7.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de recherche par Sn

Février 2015

1_2014 FUTURA v. 2.7.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.6.2 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries principales.

- | | |
|---------------------|-----------------|
| ■ Brisant (6P) | ■ Metal (x6s) |
| ■ Cisa (CS501) | ■ Snc (30/30) |
| ■ Gege (pExtra Swe) | ■ Valeo (2T-8W) |

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de taille/décodage de MAGNUM : SN 1524, 1525, 1527, 1528.
- Résolution d'un problème d'algorithme de taille de SEA : SN 34-35.
- Résolution d'un problème d'algorithme de taille de VALEO : SN 1117.

Janvier 2015

1_2014 FUTURA v. 2.6.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de langue allemande

Janvier 2015

1_2014 FUTURA v. 2.6.0

A RETENIR



- **N'oubliez pas** de mettre à jour Silca.apk et SilcaKeyboard.apk après avoir installé la mise à jour du logiciel (voir le Manuel d'instructions – Ch.6.2 MISE A JOUR APP (APK)).
- Avec le nouveau **MySilca apk** de Silca, vous pouvez profiter de toute l'expertise et l'expérience de votre Partenaire Clé en tout lieu et à tout moment.

NOUVEAUX SYSTEMES

Mise à jour des données avec les nouvelles séries principales.

- ABUS (System V14-XY14-Y14 - Abus Bravus 1000-2000-3000-4000)
- ANKERSLOT (Infinity / Multi)
- ASSA_NEP (Neptun)
- ASSA_TRI (Triton 5900 - P600)
- ATRA / DIERRE (Atra New Power (7W-2P) – Padronale)
- CES (CES PSM-UDM)
- CISA/ABUS (SP-TSP)
- DOM (Dom-Sigma - System RN (5P/6P))
- EURO LOCKS (Euro Locks MK U (2T - 10W))
- GEGE (APN-ESP-AP-CNS - pExtra-ANS-2-3-4)
- GERA (Gera 2000 Plus)

- GTV (Standard GTV)
- ISEO (Iseo KLE8R (5+5))
- KABA (Kaba maTrix (K59))
- KESO Keso 1000/Lips (3A)
- MAGNUM (Magnum Superior/Superior+)
- MAUER (Mauer DT-1)
- MLS / MAUER (MAUER ML+ (5+5))
- PFAFFENHAIN (Pfaffenhain Wavy line Pro - Pfaffenhain KV14 - XV14 - Pfaffenhain Integral 14)
- RUKO (Merkur 401)
- VACHETTE (Radial)
- WILKA (Carat-P1-PR100-P1)
- WINKHAUS (AZ/RPE/RPS/VS/VS6/Xpert - TEC RPS/RPE)

New

NOUVELLES FONCTIONS



- Si la Futura n'est pas connectée à Internet, il est désormais possible de télécharger la MAJ du logiciel de la Futura grâce à la tablette connectée à Internet et ensuite mettre à jour la machine depuis la tablette.
- Si la Futura n'est pas connectée à Internet, il est désormais possible de télécharger la MAJ **dans un PC via Silca Remote Service (SRS)** et ensuite utiliser une clé USB pour mettre à jour la machine.



- Enregistrement de la machine sur **Silca Web** pour obtenir 6 mois de MAJ gratuitement.

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de décodage du numéro de série 1255 **ISEO CSR R9 PLUS N.**
- Résolution des problèmes des données de carte de données de SN 34, 35, 628, 929, 1117 et 1285.
- Résolution d'un problème relatif aux fiches de taille 3207 and 3769 après le décodage.

Novembre 2014

1_2014

FUTURA v. 2.5.0

CORRECTIONS DE BUGS



- Amélioration de la fonction "Se connecter à" qui permet de trouver facilement l'adresse IP de Futura sur un réseau accessible par routeur.
- Résolution d'un problème de décodage des clés à points qui dans certains cas renvoyaient une combinaison erronée
- Résolution d'un problème de taille des clés à points après le décodage
- Résolution d'un problème de décodage de bord des clés avec des profondeurs inférieures à 4,10 mm
- Résolution d'un problème d'algorithme de taille d'Esety Omega (carte 2211)
- Résolution d'un problème d'algorithme de taille d'Abus EC550 (carte 2749)
- Résolution d'un problème d'écran blanc sur la tablette après certaines opérations de recherche
- Résolution de l'affichage des références ILCO
- Restauration de la carte 2549 (Atra New Power) éliminée par erreur dans la version précédente

Novembre 2014

1_2014

FUTURA v. 2.4.3

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution du problème de l'étau 02V

Novembre 2014

1_2014

FUTURA v. 2.4.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de logiciel mineur

Octobre 2014

1_2014

FUTURA v. 2.4.0

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries

- Russwin (A Class-old – 981 Class- 752 Class)
- Best (A3)
- YAMAHA (Market India)
- Atra New Power (7W-2P)

Octobre 2014

1_2014

FUTURA v. 2.3.0

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries

- HERO HONDA (Market India)
- BAJAJ (Market India)
- MAHINDRA (Market India)

Septembre 2014

1_2014 FUTURA v. 2.2.0

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries

- AVOCET (Avocet ABS)
- CES (Ces WSM (5+5+6))
- DOM (Dom IX Emergency- Dom IX Hochrippe (5+5+5))
- KABA (Kaba K6 (K6)- Kaba K8 green (K8G) (4+4+4)- Kaba K8S (K14))
- LOB (Lob Nefryt (5P))
- MOTTURA (Mottura C28 (5+4+4)- Mottura C30-C31 (5+4))
- PFAFFENHAIN (Pfaffenhain Wavy line)
- TITAN (K66)
- MIWA (Miwa UR- Miwa U9)
- GUARD (Profile G11-G12-G13- G14- G17- EPS/P EP83)
- MUL.T.LOCK (Mul.T.Lock Interactive (115)- (115) MK- (206)- (215)- (225)- (262)- (264)- Mul-T-Lock MT5)

NOUVELLES FONCTIONS



- Recherche de code CISA pour la série (SN 631-634-635-733)
- Nouvelle fonction qui permet à des programmes tiers (tels que Master Key Program) de transmettre une tâche à la machine Futura à l'aide d'une connexion sans fil ou d'un réseau local
- Langue japonaise

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution d'un problème de connexion de routeur OPEN (sans mot de passe)

Juin 2014

1_2014 FUTURA v. 2.1.10

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution du problème du message "Internal Server Error" (Erreur de serveur interne) après la mise à jour si l'unité de mesure "Thousandths of Inch" (Millièmes de pouce) a été sélectionnée dans la machine.

Juin 2014

1_2014 FUTURA v. 2.1.8

NOUVEAUX SYSTEMES



Mise à jour des données avec les nouvelles séries

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ■ GERDA (WKM3; WKM1) | ■ AGB (5000) |
| ■ CORBIN (Evolution) | ■ GERA (WS; WSG; 2000 Plus) |
| ■ LINCE (C4;C2) | ■ IFAM |
| ■ MAUER (MLS) | ■ VIRO |
| ■ ISEO (CSR R9 Country N; Plus N) | ■ MOTTURA (C43) |
| ■ TESA | ■ BASI (CX6 Left) |
| ■ KESO (2000S;4000S) | ■ ESETY (Omega) |
| ■ KABA (Titan; 8S-14 Mixed) | ■ ANKERSLOT (Infinity / Multi) |
| ■ YALE | ■ HUGO (GR 2.55) |
| ■ ABUS (NW52;NW72) | |

NOUVELLES FONCTIONS



- Décodage et copie à l'aide des mesures de lecture
- Gestion de davantage de mâchoires pour la même carte de données

CORRECTIONS DE BUGS



- Correction d'un problème de décodage pour certaines clés de haute sécurité
- Résolution du problème de recherche de certaines cartes de données

Mai 2014

1_2014

FUTURA v. 2.0.1

CORRECTIONS DE BUGS



- Résolution du problème d'activation de mot de passe pour certaines cartes de données

Mai 2014

1_2014

FUTURA v. 2.0.0

NOUVELLES FONCTIONS



- Gestion de clés comparatives et alternatives
- Possibilité de sélectionner le fabricant de clés
- Possibilité de détecter les mesures d'ébauche de clé avant de tailler le bord des clés

CORRECTIONS DE BUGS



- Copie d'une clé SIMPLEX par carte
- Erreur dans le décodage d'une clé de haute sécurité à cause d'un faux-contact électrique.
- Amélioration de la précision et de la performance de la fonction "Copy by original" (Copie par original)